

Оглавление

Введение	2
Встроенные средства родительского контроля в Windows 8.....	4
Родительский контроль в браузере	14
Безопасный поиск	21
Антивирусные программы с функцией родительского контроля.....	24
Специализированное программное обеспечение	37
Использование безопасных DNS.....	45
Родительский контроль через провайдера мобильного или проводного Интернета.....	48
Родительский контроль на мобильных устройствах (и планшетных компьютерах).....	50
Заключение	54

Введение

Родительский контроль — комплекс правил и мер по предотвращению негативного воздействия сети Интернет и компьютера на опекаемого человека (обычно ребенка). Перечислим основные виды угроз, которым подвергается пользователь персонального компьютера (ПК), который решил воспользоваться услугами глобальной сети Интернет.

- Угрозы безопасности ПК
 - Компьютерные вирусы
- Угрозы безопасности денежных средств или личных данных
 - Шпионские и троянские программы
 - Мошеннические сайты и сайты – «дублеры»
 - Сайты – «поглотители денег»
- Угрозы психологическому и эмоциальному здоровью пользователя
 - Сайты с негативным и противоправным содержанием
 - Сайты – «поглотители времени»

Рассмотрим перечисленные угрозы подробнее.

Компьютерный вирус — это небольшая программа, которая распространяется между компьютерами и мешает их нормальному функционированию. Компьютерный вирус может повреждать или удалять данные, использовать клиент электронной почты для рассылки вируса на другие компьютеры или даже полностью удалять содержимое жесткого диска.

Последнее время компьютерные вирусы чаще всего попадают на ПК через Интернет. Они могут скрываться за любым скачиваемым вами файлом.

Шпионские и троянские программы

Программа-шпион может быть установлена на компьютере без ведома пользователя. Эти программы могут изменять конфигурацию вашего компьютера или собирать публичные данные и конфиденциальные сведения.

Троянские программы чаще всего разрабатываются для шпионажа и кражи ваших логинов и паролей (которые вы используете при входе в почтовые системы, социальные сети, системы Интернет-торговли и Интернет-банкинга).

Мошеннические сайты и сайты – «дублеры»

К мошенническим сайтам относятся все сайты, которые были созданы для следующих целей:

- Получение денег за товары, которые не будут высланы покупателю (ложные Интернет-магазины)
- Кража ваших логина и пароля путем создания сайта, внешне очень похожего на оригинал (копии социальных сетей, интернет-магазинов, почтовых сайтов и т.д.)
- Заражение ПК посетителя сайта компьютерными вирусами или другими вредоносными программами (через скачивание файлов, установку обновлений системы, дополнений для браузера и т.д.)
- Получение телефонного номера для подключения его владельца к платным услугам (с телефонного номера будут происходить однократные или постоянные списания денежных средств)

Сайты – «поглотители денег»

В эту категорию сайтов относятся сайты, которые потенциально могут заставить вас потратить некоторую сумму денег, путем привлечения низкими ценами, скидками, системой аукциона или элементами азарта. Сюда можно отнести Интернет-аукционы, Интернет-магазины, Интернет-казино и т.д.

Сайты с негативным и противоправным содержанием

В данную категорию относятся сайты, содержащие информацию, причиняющую вред здоровью и развитию детей (порнография, информация о способах приготовления и употребления наркотиков, информация, популяризирующая суициdalный образ мыслей и дающая рецепты ухода из жизни и т.д.), а также сайты – хранилища противоправных и нелегальных (пиратских) материалов (нелицензионные фильмы, книги, музыка, программы для взлома, заражения вирусами и т.д.)


Сайты – «поглотители времени»

Браузерные онлайн-игры, социальные сети, чаты и форумы, видео хостинги ([youtube.com](https://www.youtube.com)) и т.д., то есть любые ресурсы, которые потенциально способны увлечь пользователя и начать мешать его реальной жизни.


Встроенные средства родительского контроля в Windows 8

Обеспечить безопасное использование компьютера ребенком позволяет сама операционная система. Начиная с Windows версии VI (Windows Vista) появились встроенные инструменты родительского контроля. Рассмотрим их применение на примере последней версии Windows – Windows 8 (данная информация актуальна и для Windows 7).


Для начала необходимо создать для ребенка отдельную учетную запись пользователя. Для этого перейдите в панель управления и выберете пункт «Учетные записи и Семейная безопасность».



Затем создайте новую учетную запись, нажав по ссылке «[Создать новую учетную запись пользователя](#)»



Введите в поле «**Адрес электронной почты**» адрес электронной почты ребенка, если она имеется. Если почты нет, регистрацию учетной записи можно продолжить без ее ввода. Для этого нажмите по пункту «**Вход без учетной записи Майкрософт**».



Существует два способа входа в систему – через учетную запись Майкрософт и через локальную учетную запись. Особенности обоих способов расписаны на картинке. Выберите более подходящий вам метод, нажав соответствующую кнопку в нижней части экрана.

Рассмотрим регистрацию через локальную учетную запись.

➊ Добавление пользователя

Есть два варианта входа в систему:

Учетная запись Майкрософт

Вход на компьютеры с помощью адреса электронной почты позволяет:

- Загружать приложения из Магазина Windows.
- Автоматически получать содержимое из Интернета в приложениях Майкрософт.
- Синхронизировать параметры через Интернет, чтобы всегда работать в привычной среде благодаря одинаковым журналу браузера, аватару и цветам.

Локальная учетная запись

При входе с локальной учетной записью:

- Вам потребуется создавать имя пользователя и учетную запись на каждом компьютере.
- Учетная запись Майкрософт будет необходима вам для загрузки приложений, но вы сможете настроить ее позже.
- Ваши параметры не будут синхронизироваться на всех компьютерах, которые вы используете.

[Учетная запись Майкрософт](#)

[Локальная учетная запись](#)

[Отмена](#)

Введите название учетной записи, пароль и подсказку для пароля (это необходимо в случае, если вы забудете пароль от учетной записи).

➋ Добавление пользователя

Придумайте пароль, который вам будет легко запомнить, а другим — сложно угадать. Если вы его забудете, мы дадим вам подсказку.

Имя пользователя

Пароль

Введите пароль еще раз

Подсказка для пароля ×

[Далее](#)

[Отмена](#)

Поставьте галочку в пункте «Это учетная запись вашего ребенка?»

Добавление пользователя

Этот пользователь сможет входить в систему данного компьютера.



Ребенок

Локальная учетная запись

Это учетная запись вашего ребенка? Семейная безопасность позволит получать отчеты о том, как он использует компьютер.

Готово

После создания новой учетной записи она будет показана в списке учетных записей. Выберете запись ребенка и нажмите по ее названию.



UpdatusUser

Обычный доступ

Защита паролем



Ребенок

Обычный пользователь — семейная безопасность включена

Защита паролем

После выбора учетной записи ребенка вы увидите страницу настройки безопасности этой учетной записи. Здесь вы можете включить или выключить семейную безопасность для этой учетной записи, включить или выключить отчеты об использовании компьютера этим пользователем и настроить другие параметры безопасности для этого пользователя.

Включите защиту и отчеты о действиях.

Выбор действий, разрешенных пользователю Ребенок

Семейная безопасность:

- Включить, используя текущие параметры
 Выкл.

Отчеты о действиях:

- Включить, собирают сведения об использовании компьютера
 Выкл.

Текущие параметры:



Ребенок

Обычный доступ

Защита паролем

 Просмотр отчетов об активности

Настроим остальные параметры безопасности. Нажмите кнопку «**Веб фильтр**».

Выбор действий, разрешенных пользователю Ребенок

Семейная безопасность:

- Включить, используя текущие параметры
- Выкл.

Отчеты о действиях:

- Включить, собирают сведения об использовании компьютера
- Выкл.

Параметры Windows:

-  **Веб-фильтр**
Ограничение просмотра веб-сайтов в Интернете пользователем Ребенок
-  **Ограничения по времени**
Ограничение времени, когда Ребенок может пользоваться компьютером
-  **Ограничения на игры и Магазин Windows**
Управление доступом по категории или названию
-  **Ограничения на приложения**
Управление приложениями, разрешенными на компьютере

Текущие параметры:



Ребенок
Обычный доступ
Защита паролем

Просмотр отчетов об активности

- Веб-фильтр: Разрешить все
Ограничения по времени: Выкл.
Ограничения на игры: Выкл.
Ограничения на приложения: Выкл.

На данной страничке вы можете настроить параметры доступа в Интернет. Например, разрешить просматривать только разрешенные сайты. Поставьте галочку в пункте «**Ребенок может просматривать только те веб-сайты, которые я разрешу**»

The screenshot shows the 'Web-filter' settings page. On the left, there's a navigation tree: Панель управления — домашняя страница, Параметры пользователя, Веб-фильтр (selected), Ограничения посещения веб-сайтов, Разрешение или блокировка веб-страниц. On the right, it asks 'Какие веб-сайты может просматривать Ребенок?'. There are two radio buttons: 'Ребенок может просматривать любые веб-сайты' (unchecked) and 'Ребенок может просматривать только те веб-сайты, которые я разрешу' (checked). Below this, there are two sections: 'Разрешение или блокировка веб-сайтов в зависимости от категории и типа содержимого' (with 'Установить уровень веб-фильтра' link) and 'Разрешение или блокировка всех веб-сайтов' (with 'Разрешение или блокировка определенных веб-сайтов' link).

Для подробной настройки нажмите по ссылке «**Установить уровень веб-фильтра**»


Выберите категорию сайтов, которые вы разрешаете посещать вашему ребенку. Заблокируйте загрузку файлов, если это необходимо.

The screenshot shows the 'Ограничения посещения веб-сайтов' settings page. On the left, there's a navigation tree: Панель управления — домашняя страница, Параметры пользователя, Веб-фильтр, Ограничения посещения веб-сайтов (selected), Разрешение или блокировка веб-страниц. On the right, it asks 'Какие веб-сайты может посещать Ребенок?'. It lists five options with radio buttons:


- Только из списка разрешений (selected)
Дети могут просматривать веб-сайты из списка разрешений. Сайты для взрослых блокируются.
Чтобы изменить список разрешений, щелкните здесь.
- Для детей
Дети могут просматривать веб-сайты из списка разрешений и сайты, предназначенные для детей.
Сайты для взрослых блокируются.
- Для любой аудитории
Дети могут просматривать веб-сайты из списка разрешений, а также сайты, предназначенные для детей и для любой аудитории. Сайты для взрослых блокируются.
- Общение в Интернете
Дети могут просматривать веб-сайты из списка разрешений, сайты, предназначенные для детей и для любой аудитории, а также социальные сети, веб-чаты и веб-почту. Сайты для взрослых блокируются.
- Предупреждение о содержимом для взрослых
Дети могут просматривать любые веб-сайты, но будут выводиться предупреждения о содержимом для взрослых.

At the bottom, there's a checkbox 'Заблокировать загрузку файлов' (unchecked) and a note: 'Вместе с ограничениями на просмотр веб-страниц применяются параметры безопасного поиска для Bing, Google, Yahoo! и других популярных поисковых систем. Изображения для взрослых также блокируются.'


Кроме того, вы можете запретить доступ ребенка к определенным сайтам. Для этого нажмите по ссылке «Чтобы изменить список разрешений, щелкните здесь» в пункте «Только из списка разрешений» или перейдите к «Разрешение или блокировка веб-страниц» в панели слева.



Теперь вы можете запретить или разрешить конкретные сайты. Для этого впишите адрес сайта (например, google.ru) в окошко для ввода и нажмите по кнопке «Разрешить» или «Запретить».



Для того, чтобы перейти к другим настройкам учетной записи нажмите по пункту «Параметры пользователя» на панели слева.




Нажмите кнопку «**Ограничения по времени**».


Параметры Windows:

-  **Веб-фильтр**
Ограничение просмотра веб-сайтов в Интернете пользователем Ребенок
-  **Ограничения по времени**
Ограничение времени, когда Ребенок может пользоваться компьютером
-  **Ограничения на игры и Магазин Windows**
Управление доступом по категории или названию
-  **Ограничения на приложения**
Управление приложениями, разрешенными на компьютере


Здесь вы можете установить лимит по времени и/или установить запретное для использования компьютера этим пользователем время. Нажмите по ссылке «**Установить лимит времени**»



Выберите второй пункт «**Ребенок может пользоваться компьютером столько времени, сколько я разрешу**» и настройте время, которое ребенок может использовать компьютер в будние и в выходные дни.



Для перехода к установке запретного времени нажмите по пункту «**Запретное время**» на панели слева. Установите запретное время, выделив его голубым цветом (голубой цвет – использование запрещено, белый – разрешено). Например, на картинке разрешено использование каждый день с 10 часов до 14:30




Для того, чтобы перейти к другим настройкам учетной записи нажмите по пункту «**Параметры пользователя**» на панели слева. Выберите пункт «**Ограничение на игры и магазин Windows**».

Параметры Windows:

-  **Веб-фильтр**
Ограничение просмотра веб-сайтов в Интернете пользователем Ребенок
-  **Ограничения по времени**
Ограничение времени, когда Ребенок может пользоваться компьютером
-  **Ограничения на игры и Магазин Windows**
Управление доступом по категории или названию
-  **Ограничения на приложения**
Управление приложениями, разрешенными на компьютере

Здесь вы можете разрешить использование только тех игр, которые вы разрешили, или настроить общие требования к запускаемым играм.

Выберите пункт «**Ребенок может пользоваться только теми играми...**».



Нажмите по ссылке «**Задать категории для игр и приложений из магазина Windows**»

Выберите пункт «**Блокировать игры, категория которых не указана**» и выберите категорию игр и приложений, которые вы разрешаете использовать своему ребенку.

Уровень оценки

Выбор игр и приложений из Магазина Windows, которые Ребенок может использовать

Может ли Ребенок играть в игру, у которой нет оценки?

Разрешить игры, категория которых не указана
 Блокировать игры, категория которых не указана

Какие категории разрешены пользователю Ребенок?

Русская система оценки определяет следующие возрастные категории.

РОССИЙСКАЯ СИСТЕМА ВОЗРАСТНЫХ РЕЙТИНГОВ

0+	<small>для детей всех возрастов</small>
6+	<small>для детей старше 6 лет</small>
12+	<small>для детей старше 12 лет</small>
16+	<small>для детей старше 16 лет</small>
18+	<small>запрещено для детей</small>

Обратите внимание, что данные настройки действуют только на те игры и приложения, которые были скачаны и установлены из магазина Windows. Для настройки безопасности использования остальных игр и приложений перейдите в пункт «Разрешение или блокировка игр» на левой панели управления.

На данной странице будут указаны те приложения, которые ОС Windows определила как игры (здесь могут быть не все установленные на компьютере игры). Настройте правила доступа к играм, которые находятся в данном списке (вы можете запретить или разрешить их).

Разрешение или блокировка игр

Выбор отдельных игр, в которые может и в которые не может играть Ребенок

Разрешенные категории: 0+ - 0+, 6+ - 6+, 12+ - 12+, 16+ - 16+, 18+ - 18+


Название и категория	Состояние	Пользовательская оценка	Всегда разрешать	Всегда блокировать
Категория не задана	Игра разрешена	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Если ОС Windows не обнаружила все установленные игры, или вы хотите заблокировать доступ к некоторым другим приложениям, перейдите к другим настройкам учетной записи. Нажмите по пункту «Параметры пользователя» на панели слева и выберите пункт «Ограничения на приложения».

Параметры Windows:

- Веб-фильтр**
Ограничение просмотра веб-сайтов в Интернете пользователем Ребенок
- Ограничения по времени**
Ограничение времени, когда Ребенок может пользоваться компьютером
- Ограничения на игры и Магазин Windows**
Управление доступом по категории или названию
- Ограничения на приложения**
Управление приложениями, разрешенными на компьютере


Выберите пункт «Ребенок может пользоваться только теми приложениями, которые я разрешу» и поставьте галочки напротив всех приложений, которые отражены в списке.




Если здесь нет нужного вам приложения, нажмите по кнопке «Обзор» и укажите его.

Настройка безопасности учетной записи завершена. Вернитесь на страницу настроек учетной записи, нажав по пункту «Параметры пользователя» на панели слева.

Воспользуемся системой отчетов о действиях пользователя. Для этого нажмите по кнопке «Просмотр отчетов об активности»




Вы можете просмотреть действия пользователя, посещенные веб-сайты, загруженные им файлы, использованные приложения или запускавшиеся игры. Это поможет вам наблюдать за действиями ребенка во время использования компьютера и контролировать надежность работы системы безопасности.




Родительский контроль в браузере

На данный момент только один из популярных браузер имеет функции родительского контроля. Этот браузер - Mozilla Firefox. В ближайшее время похожие функции появятся в еще одном популярном браузере Google Chrome, но на момент составления данного материала этот функционал находится в стадии разработки, поэтому нами будет рассмотрена только «огненная лисичка» Firefox.


Функции родительского контроля представлены в виде отдельно устанавливаемого бесплатного дополнения, которое по умолчанию в браузер не включено. Чтобы установить его, вы должны иметь установленный браузер Mozilla Firefox (скачать его можно бесплатно с официального сайта - <http://mozilla-russia.org/>).




После того, как вы установите браузер, нажмите оранжевую кнопку «Firefox», которая расположена в левом верхнем углу браузера. Нажмите кнопку «Дополнения»




Выберите пункт «Получить дополнения» и введите в поисковую строку «Детский браузер».



Из предложенных дополнений выберите дополнение «Детский браузер Гогуль» и нажмите по кнопке «Установить».




Когда дополнение будет установлено, закройте браузер.



На рабочем столе появится ярлык детского браузера Гогуль.



Запустите детский браузер. Появится окно, через которое вы можете войти в вашу учетную запись детского браузера или создать ее. Нажмите кнопку «Регистрация родителя».



Заполните все предложенные поля и нажмите кнопку «**Зарегистрироваться**».


Личный кабинет
детского браузера Гогуль

Регистрация родителя

Электронная почта *	<input type="text"/>	Используется в качестве логина при входе в личный кабинет
Пароль *	<input type="password"/>	Пароль должен быть не короче 6 и не длиннее 20 символов
Повторите пароль *	<input type="password"/>	
Фамилия *	<input type="text"/>	
Имя *	<input type="text"/>	
Отчество	<input type="text"/>	
Телефон	<input type="text"/>	Номер мобильного телефона. Может использоваться для получения родителями отчетов о пользовании детей интернетом. Вводится в международном формате, например для России 7XXXXXX0000.
Страна *	<input type="text" value="Россия"/>	
Город / Регион *	<input type="text" value="Москва"/>	
Часовой пояс *	<input type="text" value="GMT+3"/>	
Введите текст с картинки справа		
<input type="button" value="Зарегистрироваться"/>		


* - обязательные поля

 [Сделать домашней страницей](#)
 support@qoqul.tv

 2008-2013, Новое Поколение
 [Контакт](#)

На указанный вами адрес электронной почты будет отправлено письмо для подтверждения адреса вашей почты. Когда вы получите это письмо, перейдите по ссылке, которая будет содержаться в письме. Таким образом, ваш аккаунт будет активирован (если вы не закрыли браузер Гогуль, то ссылка будет открыта в нем).

В открывшейся вкладке нажмите по кнопке «**Детские аккаунты**».



Создайте новый аккаунт для вашего ребенка, нажав кнопку «**Добавить аккаунт**».

The screenshot shows the 'Personal Cabinet' of the Gogol browser. At the top, there is a logo of a blue bird-like character and the text 'Личный кабинет детского браузера Гогуль'. Below this, there are several menu items: 'Личные данные', 'Просмотр статистики', 'Свои списки сайтов', 'Детские аккаунты', 'Журнал событий', and 'Выход из кабинета'. A large button labeled 'Добавить аккаунт' (Add account) is prominently displayed. At the bottom, there are links to 'Сделать домашней страницей' (Set as homepage), 'support@gogol.tv', and 'Контакт' (Contact).

Введите имя, фамилию, дату рождения и пол вашего ребенка. Настройте параметры родительского контроля – установите длительность использования браузера и время, в которое ребенок может его использовать.

This screenshot shows the 'Children's accounts' configuration page. It features a form for entering child information: Name (Максим), Surname (Иванов), Date of Birth (11.11.2005), and Gender (Male). To the right, there are settings for 'Usage duration': '02 00 00' (2 hours) and a note about internet usage per day. There are also checkboxes for 'Allow access to all websites without filtering' and 'Block account access to Gogol'. A password field for the child's account is shown with a note about leaving it empty for passwordless access starting from version 1.1.0. Below this is a 'Temporary interval' section with a grid for setting daily usage times. The grid shows green squares for allowed access and white squares for blocked access. A legend at the bottom indicates that green means 'allowed' and white means 'blocked'.

Выберите тему оформления для браузера и нажмите кнопку «Сохранить»

This screenshot shows the 'Theme selection' interface. It displays three theme options: 'Стандартная' (Standard), 'Марсианские хроники' (Martian Chronicles), and 'Утренняя звезда' (Morning Star). Each theme is represented by a preview image of the browser interface. A 'Сохранить' (Save) button is located at the bottom left of the theme selection area.

Детский браузер Гогуль блокирует сайты, безопасность которых для детей не подтверждена. Если у вас есть собственный список разрешенных или запрещенных сайтов, нажмите по ссылке «Свои списки сайтов» и введите их адреса в соответствующие поля.


The screenshot shows the 'Personal Cabinet' section of the Gogol browser. At the top, there is a cartoon character icon and the text 'Личный кабинет детского браузера Гогуль'. On the right side, there are several links: 'Личные данные', 'Просмотр статистики', 'Свои списки сайтов', 'Детские аккаунты', 'Журнал событий', and 'Выход из кабинета'. Below these, two main sections are displayed:

- Собственный список разрешённых сайтов**: A green checkmark icon indicates this is active. It says: 'Сайты из этого списка будут доступны в дополнение к сайтам содержащимся в каталоге Гогуля.' There are three buttons: 'Добавить сайт', 'Импорт сайтов', and 'Экспорт сайтов'. Below these are fields for 'Адрес сайта:' (with a placeholder box), 'Разрешён для аккаунтов:' (with a checkbox for 'Максим'), and 'Разрешить:' (with checkboxes for 'Любое содержимое с сайта?' and 'Все поддомены сайта?'). A 'Сохранить' button is at the bottom.
- Собственный список запрещённых сайтов**: A red minus sign icon indicates this is active. It says: 'Доступ к этому списку сайтов будет запрещён. В список могут быть внесены сайты из каталога Гогуля.' There are three buttons: 'Добавить сайт', 'Импорт сайтов', and 'Экспорт сайтов'. Below these are fields for 'Адрес сайта:' (with a placeholder box), 'Запрещён для аккаунтов:' (with a checkbox for 'Максим'), and a 'Сохранить' button.

Когда вы закончите настраивать браузер, выйдите из кабинета родителя, нажав по ссылке «**Выход из кабинета**».

This screenshot shows the start-up screen of the Gogol browser. At the top, there are six links: 'Личные данные', 'Просмотр статистики', 'Свои списки сайтов', 'Детские аккаунты', 'Журнал событий', and 'Выход из кабинета'. The main area features a cartoon character and a welcome message: 'Привет, представься!'. Below this, it displays the child's account information: 'Максим' (name), 'Нет аватара' (no avatar), and a timer: 'Сегодня осталось 2 часа. Разрешенный период истекает в 20:00'.

При следующем запуске браузера появится окошко приветствия вашего ребенка (браузер запомнит данные вашего аккаунта).



Когда ребенок выберет свое имя в списке (если было создано несколько детских аккаунтов), откроется главная страница браузера Гогуль. На ней расположены категории сайтов, на которых

ваш ребенок может безопасно проводить время. Сюда входят сайты для развлечения и игр, общения и учебы, а также другие информационные сайты.



Стоит обратить внимание, что родительский контроль осуществляется только внутри браузера Гогуль. Если ребенок запустит другой браузер, то функции родительского контроля действовать не будут. Чтобы этого избежать, существует небольшая программа, которая называется **Angry Duck** («Сердитая утка») и блокирует запуск иных браузеров. Чтобы скачать и установить ее, нажмите кнопку «Скачать» на главной странице браузера Гогуль.



Выберите в появившемся окне «Сердитую утку» (Angry duck).

Гогуль - детский интернет-браузер...

Адрес: http://www.internet-i-deti.ru/

Поиск: Введи слово для поиска

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
БЕЗОПАСНОГО ДЕТСКОГО
ИНТЕРНЕТА «ГОГУЛЬ»

Вход в родительский кабинет

Гогуль

Для работы Гогуля потребуется Mozilla Firefox 5 или выше

Mozilla Firefox (13,3 Мб)
Детский браузер Гогуль (0,6 Мб)

Скачать Гогуль v.1.3.9

Скачать программу бесплатно
Размер файла 0,6 Мб

Angry Duck

Необязательное дополнение к браузеру Гогуль, которое позволяет блокировать запуск других браузеров, составлять недельное расписание пользования компьютером и ограничивать продолжительность детских сеансов.


Скачать Angry Duck v.2.0.6

Скачать программу бесплатно
Размер файла 1,9 Мб

Детский интернет-браузер Гогуль – это программа для ограничения доступа в интернет и фильтрации содержащегося веб-ресурсов, для обеспечения безопасности ребенка и родительского контроля детского сёрфинга по сети. Безопасность ребенка в интернете обеспечивается за счёт каталога детских сайтов, проверенный педагогами и психологами, и насчитывающего тысячи детских интернет-сайтов. Гогуль ведет статистику посещенных сайтов для родительского контроля, фильтрации и редактирования сайтов, а также имеет встроенный детский браузер.

PC BEST SOFT 2009

Сохраните на компьютер предложенный файл и запустите его после окончания загрузки. Установите Angry Duck, не меняя параметры установки (просто нажмите «Далее»).




После завершения установки запуск других браузеров кроме Детского браузера Гогуль будет блокироваться.

Безопасный поиск

У большинства популярных поисковых систем существуют настройки, которые отсеивают в результатах поиска сайты с нежелательным контентом. Рассмотрим две самые популярные поисковые системы – Google и Яндекс.

Google


Введите в адресной строке вашего браузера адрес сайта – [google.ru](https://www.google.ru), нажмите кнопку **Enter** на клавиатуре и подождите, пока страница будет загружена.




Начните поиск, введя в поисковую строку интересующий вас запрос и нажав кнопку **Enter** на клавиатуре




На открывшейся странице будут содержаться результаты поиска. Нажмите по шестеренке в правом верхнем углу страницы



В появившемся меню выберите пункт «**Настройки поиска**»



Поставьте галочку в пункте «Не показывать непристойные результаты»



Настройки поиска

Результаты поиска
Языки
Местоположение
Справка

Безопасный поиск
Используйте Безопасный поиск, чтобы избавиться от неприятных и непристойных сайтов и картинок в результатах поиска.
 Не показывать непристойные результаты [Включить защиту настроек Безопасного поиска](#)

Нажмите кнопку «Сохранить» в нижней части странички

Результатов на странице



При использовании **Живого поиска** Google на странице с результатами поиска показывается не более 10 сайтов.

Открывать результаты

В новом окне

История веб-поиска

Выполнив вход в аккаунт, вы будете получать более точные результаты поиска и подсказки на основе ваших предыдущих запросов. Вы всегда можете отключить [историю поиска](#) или отредактировать ее.

Сохранить

Отмена

[Войдите](#), чтобы воспользоваться сохраненными настройками. [Подробнее...](#)

Яндекс

Введите в адресной строке адрес сайта – yandex.ru, нажмите кнопку **Enter** на клавиатуре и подождите, пока страница будет загружена.



Начните поиск, введя в поисковую строку интересующий вас запрос и нажав кнопку **Enter** на клавиатуре.

The screenshot shows a Firefox browser window with the Yandex search engine open. The search bar contains the query 'Родительский контроль'. Below the search bar, there are two checkboxes: 'в найденном' (in found) and 'в Сыктывкаре' (in Syktyvkar). A yellow button labeled 'Найти' (Find) is to the right. The search results page displays the Yandex logo and navigation links. The first result is a link to 'NetKids - родительский контроль и мониторинг интернет-активности'. To the right of the result is a thumbnail image of a video titled 'Видео «Родительский...»'. On the far right of the page, there are links for 'Мои находки' (My finds), 'Настройка' (Settings), and 'Помощь' (Help). The status bar at the bottom indicates 'Регион: Сыктывкар' (Region: Syktyvkar).

Нажмите по ссылке «**Настройки**», которая расположена в правом верхнем углу страницы

This screenshot is similar to the previous one, showing the same search results for 'Родительский контроль'. However, the 'Настройка' (Settings) link in the top right corner of the search results page is highlighted with a dashed blue rectangle. This indicates that the user should click on it to proceed with the setup process.

Переключите фильтрацию страниц в положение «**Семейный поиск**»

The screenshot shows the Yandex search results page again. A dashed blue rectangle highlights the 'Семейный поиск' (Family search) tab in the 'Фильтрация страниц' (Page filtering) section at the bottom of the results. Other tabs visible include 'Умеренный фильтр' (Moderate filter) and 'Без ограничений' (No restrictions). The rest of the interface, including the search bar, result list, and sidebar links, remains the same as in the previous screenshots.

Сохраните настройки, нажав кнопку «**Сохранить и вернуться к поиску**»

The screenshot shows the 'Personal search' settings page. At the top, there is a heading 'Персональный поиск'. Below it, there are several configuration options with checkboxes:

- Результаты поиска: учитывать мою историю поиска [?]
- Поисковые подсказки: показывать мои любимые сайты в подсказках [?]
 показывать мои запросы в подсказках [?]
- Мои находки: записывать историю остановить запись

At the bottom of the page, there are two buttons: 'Сохранить и вернуться к поиску' (Save and return to search) and 'Установить значения по умолчанию' (Set default values). The status bar at the bottom includes links for 'Лицензия на поиск', 'Для мобильного', 'Реклама', 'Статистика', and copyright information: '© 1997–2013 ООО «Яндекс»' and 'О компании'.

Антивирусные программы с функцией родительского контроля

Разнообразие антивирусных продуктов очень велико: платные и бесплатные программы, большие и маленькие, русифицированные и нет. Однако в вопросе родительского контроля разнообразие существенно снижается. Ни один из бесплатных антивирусов (в бесплатной версии) не обладает функциями родительского контроля. Если рассматривать платные антивирусные программы, то все самые популярные из них такими функциями обладают. Например, Eset Nod 32, DrWeb и, конечно, антивирус Касперского. Цена на данные антивирусные программы колеблется от 1300 до 1850 рублей в год для одного или двух ПК, однако, существуют 30-дневные демо-версии, которые позволяют вам узнать, на сколько вам нужен именно этот продукт.

Для примера, рассмотрим родительский контроль в антивирусе Касперского – Kaspersky Internet Security 2014.

Для начала перейдите на официальный сайт программы, введя в адресную строку браузера <http://www.kaspersky.ru/>



В категории «Для дома» нажмите по ссылке «Kaspersky Internet Security для всех устройств»

A screenshot of the Kaspersky Internet Security 2014 landing page. The main banner features the text 'ПОЕХАЛИ НА ОЛИМПИАДУ-2014!' and a list of three items: 'Купи антивирусную защиту', 'Угадай погоду в Сочи', and 'Езжай на Олимпийские игры'. Below the banner are three call-to-action boxes: 'КУПИТЬ', 'ПРОДЛИТЬ', and 'УЗНАТЬ БОЛЬШЕ'. At the bottom, there are sections for 'Для дома' (showing Kaspersky Internet Security), 'Для бизнеса' (showing Kaspersky Security for Business), and 'Акции и новости' (showing a 'ПРОДЛИТЬ ЛИЦЕНЗИЮ СО СКИДКОЙ' button).

На открывшейся странице нажмите кнопку «Пробная версия»

Для дома

- Kaspersky CRYSTAL
- Kaspersky Internet Security для всех устройств
- Kaspersky Anti-Virus
- Сравнить продукты
- Перейти на версию Mac
- Kaspersky Internet Security для Mac
- Kaspersky Internet Security для Android
- Kaspersky Password Manager

Для малого бизнеса

Для бизнеса

Как купить

Продлить лицензию

Новинка!

Kaspersky Internet Security для всех устройств

Kaspersky Internet Security для всех устройств — единное комплексное решение для защиты любых устройств на платформах Windows®, Android™, Mac OS и iOS®.

Простой способ защитить все устройства
Блокирование любых интернет-угроз
Безопасные онлайн-платежи
Задача общения в интернете и SMS
Родительский контроль

2 устройства, 1 год **1600 руб** Купить

Пробная версия
Продлить лицензию



Выберите версию для вашей операционной системы (Windows) и нажмите кнопку «Скачать»

KASPERSKY

Russia Пробные версии | Карта сайта Поиск

ПРОДУКТЫ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН ГДЕ КУПИТЬ ОБ УГРОЗАХ ПОДДЕРЖКА СКАЧАТЬ ПАРТНЕРАМ О КОМПАНИИ

ДЛЯ ДОМА ДЛЯ БИЗНЕСА

Главная → Скачать → Пробные версии → Kaspersky Internet Security для всех устройств

Пробные версии


Дистрибутивы продуктов

Документация

Бесплатные утилиты

Бета-тестирование

Kaspersky Internet Security для всех устройств



Благодарим за выбор Kaspersky Internet Security для всех устройств. В течение пробного периода вам предоставляется:


- Защита всех ваших устройств
- Блокирование любых интернет-угроз
- Безопасные онлайн-платежи
- Задача общения в интернете и SMS
- Родительский контроль (Windows/Mac)

Защита для Windows (30 дней) Скачать »

Защита для Android (30 дней) Скачать »

Защита для Mac (30 дней) Скачать »


Сохраните файл себе на компьютер, нажав кнопку «Сохранить файл»




После окончания загрузки запустите сохраненный файл. Нажмите кнопку «Установить»




Прочтайте лицензионное соглашение и нажмите кнопку «Принять»



Прочтайте положение о Kaspersky Internet Security и нажмите кнопку «Принять»




Дождитесь окончания установки программы.




Когда установка будет завершена, оставьте галочку в пункте «Запустить Kaspersky Internet Security» и нажмите кнопку «Завершить»




Перед запуском программа просканирует ваш компьютер. Дождитесь ее запуска.




Во время первого запуска Kaspersky Internet Security требуется ввести лицензионный ключ, если вы купили программу. В случае если вы хотите попробовать ее в демо-режиме, нажмите «Активировать пробную версию».



После успешной активации нажмите кнопку «Завершить»




Перед вами главная панель управления программой Kaspersky Internet Security. Для того, чтобы включить родительский контроль, нажмите по **белой стрелочке** в правой части окошка программы. Таким образом, вы откроете панель управления целиком.




На раскрывшейся панели нажмите «Родительский контроль»




Придумайте и введите в оба поля ваш пароль, который будет защищать параметры родительского контроля от несанкционированного изменения. Нажмите кнопку «Продолжить»




Заштите паролем настройки параметров программы и завершение работы программы, поставив галочки в соответствующих пунктах. Нажмите «**Создать пароль**».




Выберите пользователя (из списка созданных windows-пользователей), которому вы хотите включить родительский контроль. Нажмите на переключатель напротив него.




Для настроек родительского контроля нажмите по имени пользователя.




На открывшейся вкладке вы можете начать настраивать параметры родительского контроля для выбранного пользователя. Например, настройте ограничение по времени использования компьютера, нажав «**Подробнее**» в блоке «Компьютер»




Здесь вы можете ограничить время работы в будние и выходные дни, а также включить время отдыха, которое будет блокировать доступ каждые полчаса (или другой промежуток времени, который вы укажете).




Перейдите на вкладку «Программы», чтобы настроить доступ ребенка к категориям программ и игр. Вы можете блокировать игры по возрастному рейтингу, поставив галочку в соответствующем пункте.




Вы можете выбрать разрешенную для ребенка категорию игр, отметив ее в выпадающем списке.




Чтобы блокировать доступ в Интернет, перейдите во вкладку «Интернет» и поставьте галочки в полях, в которых считаете нужным. Например, вы можете заблокировать доступ в Интернет по времени, включить безопасный поиск, блокировать доступ к определенным категориям сайтов или ограничить загрузку файлов по категориям.




Перейдите во вкладку «Общение». На данной вкладке вы можете ограничить общение ребенка с определенными контактами. Для того, чтобы увидеть тех, с кем ваш ребенок переписывается в социальных сетях, нажмите «Контакты».




На данной странице будут перечислены все контакты, с которыми ребенок переписывался последнее время. Здесь вы можете запретить или разрешить общение с ними.




Последней функцией родительского контроля в Kaspersky Internet Security является «**Контроль содержания**». Он позволяет запретить передачу личных данных (список которых вы настраиваете сами) или включить контроль употребления ключевых слов. Для редактирования списка ключевых слов включите контроль их употребления, поставив галочку в соответствующем пункте, и нажмите «**Редактировать перечень ключевых слов**».



В открывшемся окошке вы можете вносить те слова, использование которых ребенком будет контролироваться.



После редактирования списка ключевых слов закройте это окошко и нажмите по **белой стрелочке**, которая расположена в левом верхнем углу программы.



Вы вернетесь на главную панель управления родительским контролем, откуда можно отслеживать все события, которые произошли с аккаунтом ребенка.

Специализированное программное обеспечение

На данный момент на рынке существует множество программных продуктов, призванных решать вопросы родительского контроля. Большинство из них являются платными приложениями (со средней ценой от 500 до 1000 рублей в год на один компьютер), однако, существуют и бесплатные аналоги.

Самой полнофункциональной из бесплатных русифицированных программ является программа Интернет Цензор.

Для начала, перейдите на официальный сайт программы, введя в адресную строку вашего браузера <http://icensor.ru/>



На открывшейся страничке нажмите по картинке с надписью «**Загрузить**», которая расположена в правой части страницы.



Вам будет предложено загрузить две версии – облегченную, которая представляет собой дополнение для браузера Mozilla Firefox или полнофункциональную, которая представляет собой отдельную программу. Рекомендуется выбрать полную версию, так как она обеспечивает фильтрацию посещаемых сайтов в любом браузере, в отличие от облегченной версии.

Нажмите по ссылке «**Загрузить прямо сейчас**» напротив первого варианта программы.

Главная О программе Нас рекомендуют Сообщить о сайте Форум Техподдержка Детский интернет

[Загрузить бесплатно](#)

[О проекте](#)

[История версий](#)

[Лицензионное соглашение](#)

[Баннеры](#)

Инфолента

04.05.2011 [Интернет Цензор 2.2](#)

31.03.2010 [Как обезопасить детей-юзеров \(www.utro.ru\)](#)

19.02.2010 [Кто защитит детей в Интернете \(www.mail.ru\)](#)

19.02.2010 [Вышла новая версия Интернет Цензор - 2.1](#)

28.01.2010 [Новые возможности использования Интернет Цензора](#)

Загрузить бесплатно



Мы создали свою программу для всех заботливых родителей. Именно поэтому она бесплатна, как и бесплатны обновления к ней. Скачайте Интернет Цензор и используйте эту программу для того, чтобы защитить своих детей.

Программа «Интернет Цензор» устанавливается на компьютер и обеспечивает фильтрацию для всех веб-браузеров и программ. Отличительной особенностью полной версии является высокий уровень защищённости от попыток ребёнка обойти фильтрацию или взломать программу.

Загрузить прямо сейчас

Версия 2.2 для Windows, размер файла 15.2МБ

[ВидеоИнструкция по установке](#)

[Работа программы в домене MS Windows](#)

Программа «Интернет Цензор Лайт» устанавливается как дополнение к веб-браузеру Mozilla Firefox и обеспечивает фильтрацию только для данного браузера. Программа проста в установке и использовании.


Загрузить прямо сейчас

Версия 1.0.8 для Mozilla Firefox (до 3.6 включительно), размер файла 100КБ


[Инструкция по установке](#)

© 2009 «Интернет Цензор»


Вам будет предложено сохранить файл к себе на компьютер – согласитесь, нажав кнопку «Сохранить файл».




После окончания загрузки, запустите сохраненный файл. После этого начнется установка Интернет-цензора. Нажмите кнопку «Далее».




Прочтайте условия лицензионного соглашения и примите их, поставив галочку в соответствующем пункте. После этого нажмите кнопку «Далее».




Введите имя пользователя и адрес вашей электронной почты. Нажмите кнопку «Далее».




Придумайте и впишите в оба поля пароль для вашей учетной записи. Этот пароль будет защищать настройки Интернет-цензора от неправомерного изменения. Нажмите кнопку «Далее».




Выберите папку для установки Интернет-цензора. По умолчанию программа будет установлена в стандартное место расположения всех программных продуктов, и менять его не рекомендуется. Нажмите кнопку «Далее».




Нажмите кнопку «Установить», чтобы начать установку программы.




Подождите, пока программа будет устанавливаться.




После завершения установки снимите галочку с пункта «Сделать icensor.ru домашней страницей» и оставьте галочку в пункте «Перезагрузить компьютер». Приготовьтесь к перезагрузке компьютера (сохраните все открытые файлы) и нажмите кнопку «Готово».



После завершения установки программы на рабочем столе появится ярлык для запуска Интернет Цензора. Запустите его.




Если Интернет Цензор не запустился (не открылось окошко с формой входа), проверьте его наличие в панели запущенных программ, которая расположена в правом нижнем углу экрана.




Когда вы увидите окошко для входа в Интернет Цензор, введите придуманный вами на стадии регистрации пароль и нажмите кнопку «Ок».



Если пароль, который вы ввели, верный, откроется окошко с настройками Интернет Цензора. На первой вкладке «**Фильтрация**» вы можете изменить уровень фильтрации и выключить Интернет цензор (при использовании Интернета родителями, например).



На второй вкладке «**Мои правила**» вы можете создать собственные правила для сайтов (аналогично спискам разрешенных и запрещенных сайтов в браузере Гогуль или при настройке безопасности встроенными средствами Windows). Если вы уверены в безопасности определенного сайта для своего ребенка, но Интернет Цензор блокирует доступ к нему, внесите адрес сайта в левый столбец.



Наконец, на вкладке «Настройки» находятся дополнительные настройки программы. Вы можете запретить использование таких программ, как Skype, ICQ или Mail.ru agent, запретить использование файлообменных сетей (торренты относятся к их числу и служат для быстрого обмена файлами по виртуальной сети). Кроме того, вы можете запретить использование удаленного рабочего стола (позволяет управлять вашим компьютером с другого компьютера) и FTP-протокол (способ передачи файлов через Интернет).




Использование безопасных DNS


DNS — это адресная книга интернета, где указан цифровой адрес каждого сайта. Благодаря использованию специально настроенных DNS серверов, можно оградить ребенка от неблагоприятного контента. Этот способ имеет свои недостатки – в некоторых ситуациях сайты могут открываться дольше, чем без использования специализированных DNS, некоторые сайты могут не открываться вообще или работать крайне медленно – все зависит от нагрузки на DNS сервера, которые вы выбрали. В условиях России самыми удобными DNS серверами будут сервера Яндекса и Google. Но сервера Google не имеют специальных настроек, блокирующих недетский контент, в то время, как у Яндекса данные функции присутствуют. Именно поэтому в примере будут рассмотрены DNS сервера от Яндекса.

Подключим отдельный компьютер к специальным «семейным» DNS Яндекса.


Откройте панель управления Windows. Нажмите «**Просмотр состояния сети и задач**» в разделе «Сеть и Интернет».




Нажмите «Изменение параметров адаптера» на левой панели управления




Выберите вашу сеть, щелкните по ней правой кнопкой мыши и нажмите «Свойства»



Найдите в списке компонентов «Протокол Интернета версии 4» и нажмите кнопку «Свойства»



Поставьте галочку в пункте «Использовать следующие адреса DNS-серверов» и впишите в поле «Предпочитаемый DNS-сервер» адрес 77.88.8.3, а в поле «Альтернативный DNS-сервер» адрес 77.88.8.7



Сохраните изменения, нажав кнопку «Ок». Другую информацию о DNS серверах Яндекса вы можете получить по адресу <http://dns.yandex.ru/>

Родительский контроль через провайдера мобильного или проводного Интернета

Большинство крупнейших провайдеров мобильного и проводного Интернета предлагают в качестве дополнительной опции услугу родительского контроля. Кратко рассмотрим, что предлагают отдельные провайдеры и сколько это стоит.

Мобильный Интернет

Мегафон

Опция «**Детский Интернет**» предоставляет безлимитный доступ в Интернет и работает по принципу «белого списка»: блокирует доступ на web-ресурсы сомнительного и не предназначенного для детской аудитории содержания.

Плата за подключение услуги – 0 руб., абонентская плата - 300 рублей в месяц.

Пакет услуг «**Будь спокоен**». В пакет входят три услуги:

«Родительский контроль», которая работает по принципу «чёрного списка», блокируя доступ к запрещенным для посещения Интернет-ресурсам. Список закрытых сайтов регулярно обновляется. Кроме того, услуга запрещает самопроизвольное открытие интернет-окон и защищает оборудование от вирусных атак.

«Стоп-контент» исключает возможность позвонить или отправить SMS-сообщения на дорогостоящие короткие номера.

«Баланс близких» вы можете дистанционно контролировать телефонные счета своих близких.

Плата за подключение услуги – 0 руб., абонентская плата - 60 рублей в месяц.

МТС

Услуга «**Родительский контроль**» ограничивает доступ к веб-страницам, содержащим информацию для взрослых, нецензурную лексику, экстремистские, пропагандирующие насилие или наркотики материалы, азартные игры – всего свыше 80 категорий. Услуга работает по принципу «чёрного списка» и запрещает прямой доступ к более чем 60 миллионам веб-сайтов на 23 языках, включая русский. База данных «чёрного списка» обновляется ежедневно, за год пополняясь на 10-15 миллионов новых адресов. Дополнительно услуга позволяет:

- осуществлять анализ трафика и блокировку данных по содержимому (например, порнографических картинок);
- принудительно устанавливать режим безопасного поиска в поддерживающих эту функцию поисковых системах (например, Яндекс и Google).

Плата за подключение услуги – 0 руб., абонентская плата - 0 рублей в месяц.

На территории Республики Коми другие крупные провайдеры мобильного Интернета услуги родительского контроля не предоставляют.

Проводной Интернет

Ростелеком

Услуга «**Ребенок в доме**» - Блокирование доступа к нежелательному содержимому. С помощью устанавливаемого на ПК абонента специализированного программного обеспечения

ограничивается доступ к нежелательному (противозаконные, экстремистские, порнографические и т.п.) материалу в сети Интернет. Существует возможность самостоятельного управления функционалом программы, корректируя списки допустимых ресурсов или отключая полностью функционал фильтрации с помощью специального кода доступа.

Плата за подключение услуги – 0 руб., абонентская плата - 35 рублей в месяц.

На территории Республики Коми другие крупные провайдеры проводного Интернета услуги родительского контроля не предоставляют.

Родительский контроль на мобильных устройствах (и планшетных компьютерах)


Большинство современных мобильных устройств (смартфоны) и планшетных компьютеров работают на трех самых распространенных мобильных операционных системах: Android, iOS и Windows Phone.

Точно так же, как и на операционных системах для персональных компьютеров, родительский контроль на мобильных операционных системах может быть достигнут либо путем настройки самой ОС, либо путем установки соответствующих приложений. Обзорно рассмотрим самые популярные приложения для каждой операционной системы.

Android

ОС Android не имеет встроенных функций родительского контроля, однако, это с лихвой окупается огромным количеством доступных приложений.

Приложение «**PlayPad Детский Лаунчер**» - это оболочка, которая предотвращает доступ к нежелательному контенту, позволяет устанавливать ограничения на время использования приложений, отслеживать местоположение вашего ребенка и многое другое:




- Удаленное управление
 - Специально для родителей создано дополнительное приложение «**PlayPad Родительский Контроль**» которое позволяет дистанционно управлять настройками Детского Лаунчера, а также отслеживать местоположение вашего ребенка
- Родительский контроль и защита ребенка
 - Запуск ребенком только тех приложений, которые вы разрешили
 - Возможность запрета запуска приложения Google Play (магазин с приложениями) и совершения любых покупок
 - Возможность запрета входящих/исходящих звонков и смс
 - Запрет изменения настроек устройства

- Защита пин-кодом доступа к настройкам родительского контроля и выхода из детской оболочки
- Отслеживание
 - Отображение текущего местоположения ребенка (обновляется каждые 15 минут).
- Временные ограничения
 - Настройка разрешенного времени работы приложений, например, не более 2 часов в день
 - Возможность блокирования категории или всего устройства

Приложение является бесплатным. Более подробную информацию о приложении можно найти по адресу <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appgranula.kidslauncher&hl=ru>

Приложение «Я Сам! Очень детское приложение» - это русскоязычное приложение, которое создает защищенную детскую комнату, виртуальную песочницу для ребенка в вашем устройстве. После запуска детского режима активность ребенка ограничена пределами отдельного детского рабочего стола, на котором заранее собраны только разрешенные приложения. Весь детский контент в одном месте.



Абсолютно безопасная детская среда позволяет родителям не беспокоиться за ребенка и устройство, передавая планшет в детские руки, так как "Я сам!" надежно блокирует любые действия, не санкционированные взрослыми. Дети защищены от нежелательной информации, а устройство - от них самих.

Детский контент в лаунчере "Я Сам!" организован наиболее удобным образом, по категориям: Видео, Аудио, Книги, Приложения, Игры и Избранное. Новый продуманный интерфейс с простой

навигацией и минимумом элементов управления легко освоит даже самый маленький пользователь.

Таймер с гибкой системой настройки позволяет задать ограничения на время использования для каждого раздела. Так же для каждого ребенка предусмотрена своя учетная запись с индивидуальным набором приложений и собственным контролем времени, что позволит использовать один планшет для развлечения и обучения нескольких детей.

Вы сами определяете, что именно может делать ребенок с вашим планшетом, настраивая оболочку наиболее удобным способом, и самостоятельно добавляя в нее необходимые приложения, коллекции книг, мультфильмов и музыки в родительском режиме. Подходит для детей возрастом от 1 года.

Бонус от разработчиков – «Я Сам! Очень детское приложение» полностью готово к работе - оно уже содержит предустановленные популярные детские приложения, а так же плейлист YouTube с более чем 500 лучших мультфильмов.

Для облегчения поиска интересного и полезного детского контента в родительском режиме предусмотрена вкладка "Рекомендованные приложения", которая содержит информацию о лучших детских программах.

Приложение является бесплатным. Более подробную информацию о приложении можно найти по адресу <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.venturezlab.kidshell&hl=ru>

iOS

В операционной системе iOS имеются встроенные средства родительского контроля, поэтоу альтернатив и дополнений в магазине App Store на порядок меньше, чем, к примеру, в Google Play. Средства родительского контроля, встроенные в iOS, позволяют ограничить использование некоторых штатных приложений, а также запретить установку и/или удаление программ. Среди программ, которые можно выключить, значится браузер Safari, клиент для просмотра роликов на YouTube, камера, приложение для покупок в интернет-магазине аудио- и видеоконтента iTunes.

Каких-либо настроек для фильтрации сайтов в Safari не предусмотрено. При отключении приложения оно просто пропадает из меню. Оставить возможность пользоваться добропорядочными ресурсами можно только с помощью сторонних решений. Например, специальный браузер от Kaspersky Lab, который называется **Kaspersky Safe Browser**.

Kaspersky Safe Browser блокирует сайты и баннеры с недетским содержанием. Кроме того, имеются настройки для блокировки таких тематик, как оружие, насилие, нелегальное программное обеспечение, онлайн магазины, чаты и т.д.

Приложение является бесплатным.

Windows Phone

Начиная с версии Windows Phone 8, в операционную систему уже встроены некоторые инструменты родительского контроля, которые лаконична называются «**Детская**».

Детская - это особый раздел телефона, позволяющий ребенку пользоваться играми, приложениями, музыкой и видео, которые были помещены туда вами, но при этом закрывающий доступ ко всему остальному. Находясь в детской, ваш ребенок не сможет выполнять звонки, отправлять текстовые сообщения, общаться в социальных сетях и использовать кнопку поиска. Он

также не сможет делать покупки в приложениях, пока вы не установите PIN-код кошелька для своего телефона. К сожалению, доступ в Интернет из «Детской» напрямую не доступен (если вы добавите в детскую приложение или игру с веб-ссылками, и ваш ребенок коснется ссылки, то эта веб-страница откроется в Internet Explorer, и ребенок получит доступ к Интернету).

Для защиты ребенка при использовании Интернета необходимо поставить один из «безопасных» браузеров. На данный момент существует несколько продуктов, который блокируют сайты с недетским содержанием. К сожалению, все эти браузеры не имеют русскоязычной версии и содержат в своих «черных списках» сайтов только иностранные ресурсы. Однако назвать эти продукты будет полезным: **AVG Family Safety 8**, **Ranger Pro Safe Browser** и **SmyleSafe**. Все три браузера являются бесплатными.

Заключение

Подведем некоторые итоги по безопасному использованию персонального компьютера ребенком.

1. С помощью средств ОС создайте для своего ребенка отдельную учетную запись, к которой будут применены настройки родительского контроля
2. Установите браузер или антивирус с функциями родительского контроля или специальное программное обеспечение, чтобы защитить ребенка во время его работы в сети Интернет
3. Контролируйте посещенные ребенком ресурсы в сети Интернет или запускаемые приложения
4. Обеспечьте безопасную среду в его смартфоне или планшете
5. Проведите с ребенком занятие по безопасному использованию ПК и обдуманному поведению в сети Интернет.